Créer une clé bootable WinPE et execution automatique de scripts

I) Créer une clé Windows PE à la main

A) Préparation de la clé avec diskpart

Lister les disques:

```
DISKPART> list disk

  N° disque  Statut         Taille   Libre    Dyn  GPT
  ---------  -------------  -------  -------  ---  ---
  Disque 0    En ligne       223 G octets  1024 K octets       *
  Disque 1    En ligne      7385 M octets  7384 M octets
  Disque 2    En ligne       232 G octets      0 octets
```

Sélectionner la clé USB de destination (le disque 1)

```
DISKPART> sel dis 1

Le disque 1 est maintenant le disque sélectionné.
```

Nettoyer la table de partition (GPT ou MBR):

```
DISKPART> clean

DiskPart a réussi à nettoyer le disque.
```

Ecrire une nouvelle table de partition en MBR:

```
DISKPART> conv mbr

DiskPart a correctement converti le disque sélectionné au format MBR.
```

Créer une partition primaire:

```
DISKPART> crea part pri

DiskPart a réussi à créer la partition spécifiée.
```

La partition est sélectionnée par défaut, la formater:

```
DISKPART> form quick fs=fat32

  100 pour cent effectués

DiskPart a formaté le volume.
```

Marquer cette partition comme "active" afin de permettre de boot dessus:

```
DISKPART> active

DiskPart a indiqué la partition actuelle comme étant active.
```

B) Copier les fichiers à partir d'un ISO d'installation de Windows

Copier sur la clé USB les dossiers:

- BOOT
- EFI

Récupérer le fichier boot.wim dans l'ISO, et le copier dans un nouveau dossier nommé SOURCES à la racine de la clé.

Revision #5
Created 28 March 2025 08:32:34 by Xenorki
Updated 28 March 2025 09:28:02 by Xenorki